



自習&ハンズオントレーニング資料

System Recovery 18

System Recovery Monitor

ベリタステクノロジーズ合同会社
テクノロジーセールス&サービス本部

免責事項

- ベリタステクノロジーズ合同会社は、この文書の著作権を留保します。また、記載された内容の無謬性を保証しません。
- VERITAS の製品は将来に渡って仕様を変更する可能性を常に含み、これらは予告なく行われることもあります。
- なお、当ドキュメントの内容は参考資料として、読者の責任において管理/配布されるようお願いいたします。二次利用される場合、弊社はその成果物に対して責任を負いません。

目的

本資料で自習もしくはハンズオントレーニングを受講すると、以下が可能となります。

- **System Recovery でのMonitorを利用した作業ができるようになります。**
- **作業時に必要な各種設定項目がわかります。**
- **上記により、お客様への製品販売時の作業が実施可能となります。**

System Recovery Monitorの インストールと設定


ハンズオン環境の場合は、事前に講師から指示された仮想マシン上で以降の作業を実施します。

以下を確認して作業を進めてください。

- ・ 仮想マシン名
- ・ アカウント
- ・ パスワード

自習の場合は、以降の記述内容を適宜自習環境の情報と読み替えて作業を実施してください。

System Recovery Monitorのインストールと設定



- インストールメディア内のフォルダ「SSR¥SSRMonitor」の中の「Setup.exe」をクリックして起動します。
- ハンズオン環境の場合、VSR18のデスクトップ上にあるショートカット「Setup.exe」をクリックして起動します。

注) SR本体のインストール時に利用した、Browserの画面上からもインストールは実行可能です。


System Recovery Monitorのインストールと設定



- ロードが完了すると、「Veritas System Recovery 18 Monitor セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されます。

「次へ (N)」をクリックします。

System Recovery Monitorのインストールと設定



- ロードが完了すると、「ベリタスソフトウェア使用許諾契約」画面が表示されます。

「使用許諾契約の条項に同意します(A)」にチェックを入れた後、「次へ (N)」をクリックします。

System Recovery Monitorのインストールと設定



- 次にインストール先フォルダを指定する画面になります。今回は変更せずに、「次へ (N)」をクリックします。

デフォルトのインストール先は以下のフォルダです。

C:¥Program Files (x86)¥Veritas¥Veritas System Recovery Monitor¥

System Recovery Monitorのインストールと設定



- 次にインストール準備完了の確認画面になります。「インストール (I)」をクリックします。

System Recovery Monitorのインストールと設定




- インストールが完了すると、readmeの表示やアプリケーションの起動の有無を確認する画面になります。今回は変更せずに、「完了 (F)」をクリックします。

☒ readme の表示

☒ アプリケーションの起動

System Recovery Monitorのインストールと設定




- System Recovery MonitorのReadmeが表示されます。

各種重要情報が記載されていますので、実際の導入時には必ず確認してください。


<ディスク上の保存先>

C:\Program Files
(x86)\Veritas\Veritas System
Recovery Monitor\Docs\ReadMe.htm


System Recovery Monitorのインストールと設定




- System Recovery Monitorが起動したら、「アプリケーション設定」を行います。



System Recovery Monitorのインストールと設定



- 今回は変更せずに、内容を確認して「キャンセル」します。




注)

「自動更新」

「更新間隔」の値の範囲：60～720分

System Recovery Monitorのインストールと設定



- 次にSystem Recovery Monitor上で監視するコンピュータを追加します。GUI上部の「新しいコンピュータを追加」のボタンをクリックします。

- 「コンピュータの追加」画面が表示されたら、情報を入力して「追加」ボタンをクリックします。

＜ハンズオンで追加する情報 : Server01＞


ホスト名: server01

IPアドレス: 192.168.5.30

ユーザー名 : administrator

パスワード : Password#

System Recovery Monitorのインストールと設定




- 追加が完了すると、System Recovery Monitorの画面上にそのコンピューターの情報が表示されます。
- ハンズオン環境では、今回追加したコンピューターはバックアップされていないため、レッドの「危険性あり」状態と表示されています。




| すべてのコンピュータ | | | | | | コンピュータ1 |
|------------|----------|----------|-------|------|---------------|---------|
| 状態 | ホスト | アクティビティ | 最後の実行 | 次回実行 | ユーザー | |
| ⚠ | server01 | コンソールの表示 | - | - | administrator | |

System Recovery Monitorのインストールと設定




- System Recovery Monitorは監視ツールですが、Monitor画面上からSRのGUIを起動して、監視対象のSRに接続することができます。Monitor画面上の「server01」の「コンソールの表示」のリンクをクリックします。

この時、System Recovery MonitorのコンピュータにインストールされているSRのGUIが起動して、監視対象のコンピュータ上のSRのサービスに接続します。




System Recovery Monitorのインストールと設定



- 管理対象のSRに接続したSRのGUIが表示されます。

ここから、SRの管理、設定変更がリモートから実行できます。

System Recovery Monitorのインストールと設定



- System Recovery Monitorは一覧表示以外に、状態（カテゴリ）別の表示も可能です。

画面上部の「カテゴリとすべてのコンピュータの表示の間を切り換える」ボタンをクリックして切り替えます。





ありがとうございました

ベリタステクノロジーズ合同会社
テクノロジーセールス&サービス本部

Copyright © 2018 Veritas Technologies LLC. All rights reserved. Veritas and the Veritas Logo are trademarks or registered trademarks of Veritas Technologies LLC or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

This document is provided for informational purposes only and is not intended as advertising. All warranties relating to the information in this document, either express or implied, are disclaimed to the maximum extent allowed by law. The information in this document is subject to change without notice.

2018年2月版